

Configuração do Integrador Alephee no Solution

Pré requisitos:

Realizar a configuração da API Cybersul:

[-http://remoto.cybersulinformatica.com.br:8082/books/api-cybersul](http://remoto.cybersulinformatica.com.br:8082/books/api-cybersul)

Configurando:

1. Habilitar Integração com Alephee no Menu: Outros -> Dados da Empresa (Aba: Integração)

[image-1697637919657.png](#)

2. Configurar a API Cybersul

Certifique-se que a API esteja configurada. [Clique aqui para ver](#)

3. No Menu: Outros -> Integrações (Aba: Permissões)

- Selecione a filial e a API que estará habilitada para a mesma.

[image-1697832437943.jpg](#)

4. No Menu: Outros -> Integrações (Aba: Alephee), entre com os parâmetros:

- Descrição da API - Campo opcional utilizado para melhor identificação da integração nos logs da API.

- Id. da Conta - Identificação da conta Alephee que será integrada.
- CNPJ da Conta - CNPJ da conta Alephee que será integrada.
- Token de Acesso: Chave gerada pela Alephee (Utilizada como autenticação).
- Ambiente: Homologação / Produção
- Integrar Estoque: Habilita envio de estoque disponível.
- Local Estoque: Local de estoque integrado.
- Integrar Preços: Habilita envio de preços.
- Faixa de Preço: Faixa de preço integrada.
- Integrar Pedido: Habilita integração de pedidos de venda.
- Cód. Operação: Código da operação que será utilizada no pedido de vendas.
- Atualizar Clientes:
 - Sim = Atualiza cadastro de clientes ao importar pedido.
 - Não = Não atualiza cadastro de cliente ao importar pedido (Incluí novo endereço de entrega quando não existir).
 - Notificar = Cria log de notificação quando cadastro do cliente estiver desatualizado.
- Condição Trib.PF: Condição tributária para inclusão de novos clientes Pessoa Física.
- Condição Trib.PJ: Condição tributária para inclusão de novos clientes Pessoa Jurídica.
- Tabela Vencimento: Tabela Vencimento que será utilizada no pedido de vendas.

- Vendedor Padrão: Vendedor que será utilizada no pedido de vendas.
- Transportadora: Transportadora que será utilizada no pedido de vendas.

[image-1697822526041.jpg](#)

Image not found or type unknown

5. Configurar situações do pedido de venda:

No menu: Faturamento -> Cadastros -> Situação:

- Incluir as situações conforme modelo demonstrado abaixo.
- Para cada situação registrada, acessar a opção "Integração - cadastro Depara" incluindo o ID Externo Alephee.

[image-1697830093124.jpg](#)

Image not found or type unknown

6. Ligar integrador ao iniciar o Windows:

- No menu iniciar digitar "Executar" (ou "Run" - Windows EN) e abrir a pasta

"%AppData%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup"

- Dentro desta pasta criar atalho ao integrador com os parâmetros AUTO 5 para os ciclos de integração executarem a cada 5 minutos (conforme exemplo abaixo).

[image-1697827722177.png](#)

Image not found or type unknown

7. Caminho da API:

Na primeira abertura do aplicativo, será mostrada a tela de configuração de onde o aplicativo deverá buscar os parâmetros de funcionamento.

Caso necessário modificar estas configurações após a abertura do aplicativo, abra o arquivo "IntegradorAlephee.ini" que foi criado junto ao executável do Integrador.

[image-1697834539150.png](#)

Image not found or type unknown

8. Teste de comunicação:

Ao clicar no botão "Buscar Conta Alephee" verificar as respostas demonstradas abaixo:

- Parametrizações Carregadas -> Significa que a comunicação com a API CyberSul foi estabelecida com sucesso e as parametrizações da integração foram carregadas.
- Conta Alephee carregada com sucesso -> Significa que a comunicação com a API Alephee foi estabelecida com sucesso e foi realizado a autenticação utilizando o Token, ID da Conta e CNPJ informados.

[image-1697834484367.jpg](#)

Image not found or type unknown

Revisão #10

Criado Wed, Oct 18, 2023 1:43 PM por [gabriel.rubim](#)

Atualizado Fri, Oct 20, 2023 8:47 PM por [gabriel.rubim](#)