

Conferência de mercadoria

A conferência de mercadoria permite que o usuário valide a separação feita, comparando os itens que foram separados com os itens que estão no pedido de vendas.

- [Funcionalidades](#)

Funcionalidades

Esse processo inicia com o usuário lendo o código de seu crachá ou informando o código manualmente.

[image-1722452070373.png](#)

Image not found or type unknown

O código é solicitado uma única vez ao entrar na tela. Uma vez que a tela de conferência esteja aberta, toda conferência feita ficará vinculada ao usuário que abriu a tela. Lembre de sair da tela quando deixar a posição.

A tela de conferência do pedido informará o nome do usuário responsável pela separação e ficará já pronta para receber o número do pedido

[image-1722453159576.png](#)

Image not found or type unknown

Com os itens em bancada e a impressão da separação, efetuar a leitura do código de barras da impressão da separação do pedido para dar início a conferência. Nesse momento, no telão, o pedido muda da situação "Em separação" para "Em conferência".

A partir do momento que os itens estão carregado em tela, o usuário inicia o processo de leitura dos códigos de barras dos produtos. O sistema aceita tanto o código de barras do cadastro do produto (EAN) como os códigos múltiplos do cadastro do produto. Nesse caso, ele já faz a multiplicação pela quantidade de itens do código de barras, como nos casos de códigos de caixa fechada. Além dos códigos de barras, o sistema aceita também o código interno do produto (essa ação é registrada em log para identificação dos produtos em que não foi possível ler o código de barras). Não é possível pesquisar produtos por qualquer outro campo.

Cada leitura registra uma quantidade por padrão. Caso queria informar várias quantidades, lendo apenas uma vez, o procedimento é informar a quantidade, pressionar a tela * e ler o código de

barras.

A cada leitura, o sistema verifica se o item está no pedido. Em caso de conferência positiva, o sistema atualiza o item com a quantidade conferida. Em caso de conferência negativa, o sistema mostra a tela de erro ou o aviso sonoro e registra esse erro na tabela de log.

Quando todos os itens estiverem conferidos, o sistema, caso habilitado, pede o número de volumes e faz a impressão das etiquetas (para cada volume, uma etiqueta é impressa). Tanto o número de volumes, como os pesos líquido e bruto que forem informados nessa tela saem impressos na nota fiscal.

Caso os parâmetros de lote ou número de série automáticos (lote por validade, por exemplo) estiverem lançados no pedido, o sistema mostrará na tela ao lado quais os lotes devem ser conferidos também. Essa conferência é visual, o sistema não faz a validação nem a conferência do lote.

Clicando com o botão direito sobre a grade de itens, pode reiniciar a conferência. Isso faz com que todos os itens já conferidos no pedido sejam zerados.

Pressionando a tecla F4, a tela é limpa e um novo pedido pode ser selecionado. Não é necessário que a conferência anterior tenha sido finalizada. O sistema armazena os itens que já foram conferidos.

Uma vez que a conferência é finalizada, a situação do pedido é automaticamente alterada para a situação "Conferido" informada.