

# Permissões de Usuarios

## 1. Objetivos

Esse documento tem por finalidade o detalhamento para configuração de permissões por usuário onde podemos definir o acesso de cada usuário de modo individual.

## 2. Processo de Configuração

Devemos confirmar se o parâmetro para controle esta ativado para isso devemos ir em Outros>Dados da Empresa:

un1.png


Escolher a aba “Segurança” e verificar se o campo “Utilizar Permissão por Item do Menu” esta ativo :

un1.png

Agora devemos acessar o menu de “USUÁRIOS” que podemos realizar o acesso de 2 formas ambos com o usuário SYSDBA na barra de menus na opção “Outros>Usuários” ou nos atalhos clicando no ícone “Usuários”

1.png 2.png

Ira abrir a seguinte tela:

33.jpg

Nessa tela é possível adicionar usuários e edita-los , em caso de duvidas consultar manual de cadastro de usuários : [Cadastro de Usuários](#)

Para selecionar um usuário basta dar 2 clicks no nome desejado ,com usuário selecionado podemos selecionar a aba “Permissão” ira abrir a seguinte tela:

44.jpg

Nessa tela podemos definir quais as permissões que cada usuário ira ter em cada tabela ou

módulo:

No tipo de acesso podemos definir: se o usuário pode somente visualizar, deletar, inserir e alterar

No campo Módulos podemos definir em quais módulos serão aplicadas as opções do tipo de acesso.

No campo Permissões Cadastradas irá mostrar as permissões já ativas.

Ao selecionar a aba “Menu Padrão” caso já estiver preenchida irá abrir a seguinte tela:

6.jpg

Image not found or type unknown

Caso não tenha nenhum cadastro será apresentado a seguinte mensagem :

3.jpg

Image not found or type unknown

Sistema irá perguntar se deseja sobrepor uma configuração já existente ou adicionar uma nova normalmente usamos adicionar.

4.jpg

Image not found or type unknown

Após todo o processo a tela ficará assim:

6.jpg

Image not found or type unknown

Nessa tela podemos definir se o usuário vai ter acesso aos módulos e seus menus, na coluna “Permissão” colocando “SIM” e “Não”, também podemos usar os botões de atalho na parte inferior da janela para facilitar o processo, permitindo tudo, bloqueando todo acesso ou importando um já existente.

Na aba “Filiais Permitidas” temos a opção de caso a empresa tenha mais de 1 filial podemos restringir o acesso a cada uma delas :

Image not found or type unknown

Na coluna “Permitido” podemos dizer a qual filial o usuário tem acesso, e na coluna “Caminho de Configurações” podemos colocar o caminho para as modificações de tela referentes a cada usuário, normalmente é criado uma pasta dentro da pasta Cybersul no servidor com o nome usuários , dentro dela podemos criar varias sub pastas com os nomes de cada usuário ou grupo.

Exemplo de caminho de pasta : \\SERVIDOR\Cybersul\UsuArios\DIRETOR\ dentro dessa pasta devemos colocar os arquivos DBGD,FM e as pastas CybDev e SolRel para que o sistema busque todos os parâmetros de tela referentes ao usuário ou grupo.

SolRel: Onde fica os relatórios do sistema.

CybDev: Onde fica parametrizações de telas feitas pela ferramenta Cybercontrol como novos campos e botões.

---

Revisão #2

Criado Thu, Jan 30, 2020 3:55 PM por [vladir Ruiz](#)

Atualizado Thu, Jan 30, 2020 4:14 PM por [vladir Ruiz](#)