

Baixar Produção

Este documento tem por finalidade detalhar a utilização do módulo Produção – Baixa de produção, essa função serve para realizar a baixa de produção.

- [Baixar Produção](#)
- [Leitura de Códigos de Barras para baixa de OP](#)

Baixar Produção

1. Objetivo

Este documento tem por finalidade detalhar a utilização do módulo Produção – Baixa de produção, essa função serve para realizar a baixa de produção, ou seja, a Entrada do produto acabado produzido e a Saída dos insumos utilizados na produção.

2. Conteúdo

2.1 Baixa de Produção


Para acessar a tela de baixa de produção, acesse o menu **Produção** - Baixar Produção.

Image not found or type unknown



Na tela de baixa, utilize a lupa para localizar a ordem de produção a ser baixada:


Image not found or type unknown




Após localizar e selecionar a ordem de produção pressione o botão "Pesquisar" para atualizar a informação na tela.

Informe a quantidade produzida no campo "Qtde. Baixa" e em seguida pressione o botão "Baixar".


Image not found or type unknown




Aparecerá mensagem abaixo, pressione a opção "Sim".



Aparecerá a mensagem informando movimentação de entrada e saída de estoque.




Ou, aparecerá a mensagem informando movimentação de entrada e saída de estoque com saída de insumo perdido durante a produção.



Finalizado o processo da baixa de produção.


Observação: Caso a baixa tenha sido realizada erroneamente, utilize o botão "Desfazer Baixa" para retornar a ordem de produção ao status anterior.



2.2 Tratamento das Perdas na Produção

2.2.1 Perda de produto pronto

Quando o Sistema coloca os itens em produção na reserva de estoque, ao informar perda na coluna de perda de produto pronto, a quantidade perdida será retirada da reserva de estoque.



2.2.2 Perda de insumo durante o Processo Produtivo

Image not found or type unknown



Ao Baixar a Produção se houver perda informada para algum insumo, será gerado um Documento de Saída com série “QR” (quebra na produção) para baixar insumo perdido do estoque.

Image not found or type unknown



2.3 Menu Outros


Image not found or type unknown



2.3.1 Tipo Baixa

Define o tipo de documento em que o sistema registra a baixa da produção.


- **Completa:** Registra a baixa de produção na entrada do produto produzido e na baixa dos insumos utilizados na produção.
- **Entrada de Produtos:** Registra a baixa de produção no documento de entrada do produto produzido.
- **Saída de Compostos:** Registra a baixa de produção no documento de saída dos insumos.



2.3.2 Informar número de série

Define o momento em que o sistema gera o número de série do produto.

- Nenhum: Não gera.
- Entrada de Produtos: Gera no documento de entrada do produto produzido.
- Saída de Compostos: Gera no documento de saída dos compostos.
- Ambos: O sistema gera nos dois casos explanados anteriormente.



2.3.3 Validar Estoque (Baixa)

Sistema Verifica se os Insumos na baixa de o.p estão com quantidade negativa

- Sim: Faz a verificação
- Não: Não faz a verificação

Image not found or type unknown



Leitura de Códigos de Barras para baixa de OP

Pré requisito

Tanto Para a leitura simples quanto para a leitura agrupada é necessário que seja efetuada uma pesquisa das ordens de produção em aberto. Então na tela de baixa de ordem de produção selecionamos o filtro "Exceto Baixadas"

[image-1715782958352.png](#)

Image not found or type unknown

Leitura Simples

A tela de leitura direta pode ser aberta a partir da tela de baixa utilizando a tecla de atalho "F9".

A realização de leitura é simples, basta ler o código de barras que automaticamente será transferido para a tela de baixa.

[image-1715783163638.png](#)

Leitura Agrupada

Este é um processo um pouco diferente, sendo que os códigos de barras não vão diretamente para a tela de baixa, sendo armazenados em uma listagem temporária para conferência rápida e a partir desta listagem poder transferir para a tela de baixa.

Note que na listagem pode aparecer várias vezes o produto se ele estiver em mais de uma ordem de produção.

As colunas especificadas na listagem são:

- * OP - Número da ordem de produção.
- * Seq. - Sequencia de item dentro da ordem de produção
- * Cód. Produto - Código do produto que foi lido

* Desc. Prod - Descrição do produto

* QTD - Quantidade Lida. (Este campo pode ser alterado manualmente)

[image-1715783538739.png](#)

Após realizadas todas as leituras necessárias, deve-se clicar no botão "Enviar Baixa" para que o sistema envie os códigos lidos para a tela de baixa.

Image not found or type unknown

IMPORTANTE: Toda a leitura que não for enviada para a tela de baixa será perdida ao fechar a janela de leitura.

Funções Comuns

1. Será mostrado uma pergunta ao ler um código de barras que esteja em mais de uma ordem de produção, permitindo que o usuário selecione qual a ordem de produção que o produto será baixado

[image-1715784209007.png](#)

Image not found or type unknown

2. Caixa de seleção "Somar quantidade":

- Se marcada, na hora em que estiver transferindo para a tela de baixa utilizara o valor da baixa somando o valor lido

- Se desmarcada, na hora em que estiver transferindo para a tela de baixa, o valor será substituído

3. Quantidade fixa:

- Se marcada, será lido uma unidade de produto por vez

- Se desmarcada, permitirá que o campo quantidade seja alterado de acordo com a necessidade.