

# Saída de Mercadoria

Este documento tem por finalidade esclarecer a funcionalidade da tela saída de mercadoria, bem como a sua utilização.

- [Saída de Mercadoria](#)
- [Etiqueta Amazon](#)
  - [Etiqueta Amazon](#)


# Saída de Mercadoria

## 1. Objetivo

Este documento tem por finalidade esclarecer a funcionalidade da tela saída de mercadoria, bem como a sua utilização.


## 2. Conteúdo

Na tela saída de mercadoria podemos visualizar as informações da nota fiscal ou documentos de acerto de estoque, é possível digitar o documento direto nessa tela preenchendo os dados do cabeçalho e itens.




Na abaixo podemos visualizar os seguintes ícones:

- **Setas:** volta a tela para o registro anterior ou posterior ao que selecionado;
- **Estrela:** ao aperta este ícone ele preenche o campo número do documento;
- **Lupa:** a lupa abre a tela de pesquisa dos documentos de saída de mercadoria,
- **Seta azul:** Para alterar o número do documento selecionado.



Na parte inferior da tela temos o desdobramento do contas a receber do documento, é possível visualizar as informações principais do parcelamento. Os botões na lateral servem para gerar o contas a receber, cancelar o parcelamento ( exclui somente o contas a receber gerado e não o documento), imprimir um relatório sobre o parcelamento da nota.

Image not found or type unknown



Os botões na parte inferior da tela tem as seguintes funcionalidades:

- **Novo:** libera a tela para um novo documento;
- **Salvar:** salva as alterações realizadas no documento;
- **Imprimir:** tem duas opções, relatório que visualiza os principais dados do cabeçalho da nota fiscal e recibo que abre a tela de recibo já preenchida com os dados do documento;
- **Cancelar:** cancela a última ação feita no documento antes de salvar;
- **Anular Documento:** cancela o documento, os itens são devolvidos para o estoque e o documento não tem mais valor fiscal.

Image not found or type unknown



# Etiqueta Amazon

Impressão de etiquetas Amazon.

# Etiqueta Amazon

Impressão de etiquetas Amazon na tela de “Saída de Mercadoria” (Menu -> Faturamento -> Saída de Mercadoria -> Botão Etiqueta Amazon) (Figura 1).

[image-1630005955670.png](#)

Image not found. **Figura 1: Menu -> Faturamento -> Saída de Mercadoria -> Botão Etiqueta Amazon**

Para poder ter acesso ao botão “Etiqueta Amazon” é necessário deixá-lo visível:

- Ative o CyberControl na tela principal do sistema;
- Acesse a tela de “Saída de Mercadoria” (Figura 1);
- Clique com o botão direito do mouse. No menu que se abrirá, clique em “Objeto” -> “Habilitar/Desabilitar Controles”;
- Na tela “Habilita/Desabilita Controles” deixe marcado como visível o controle “sbEtiquetaAmazon” (Figura 2).
- Se desejar mudar o novo botão de lugar, basta arrastá-lo com o mouse;
- Desative o CyberControl na tela principal do sistema.

[image-1630006163429.png](#)

Image not found. **Figura 2: CyberControl -> Menu -> Faturamento -> Saída de Mercadoria -> Botão direito do mouse -> Objeto -> Habilitar/Desabilitar Controles.**

Estando o botão “Etiqueta Amazon” visível na tela de “Saída de Mercadoria”, para utilizá-lo:

- Abra um documento de saída desejado (Figura 1);
- Clique no botão “Etiqueta Amazon”;
- Informar a quantidade de etiquetas por caixa (Figura 3). O padrão é uma etiqueta por caixa  
Exemplo: Para um documento de saída que contenha 10 caixas de um determinado produto, se for informado a quantidade de etiquetas 1, será gerado 10 ( $10 \times 1 = 10$ ) etiquetas, se for

informado a quantidade de etiquetas 3, será gerado 30 ( $10 \times 3 = 30$ ) etiquetas;

- Será gerado o relatório das etiquetas (Figura 4).

[image-1630500396515.png](#)

Image not found or type unknown

**Figura 3 - Etiquetas Amazon -> Informe a quantidade de etiquetas por caixa.**

Dados da etiqueta conforme letras em vermelho na figura 4:

- **A.** Endereço completo do destinatário. “FC AMAZON” (Amazon Fulfillment Center) será sempre “XBRA”.
- **B.** Endereço completo do remetente.
- **C.** Chave de acesso do documento de saída gerado com código de barras (ACEM1401.MENFEIDNOTA).
- **D.** Número do volume referente a quantidade total de caixas de todos os produtos de todos os itens.
- **E.** Número do volume da caixa referente aos produtos do item.
- **F.** Texto fixo “CONTÉM” seguido da quantidade de produtos na caixa e da unidade de medida do produto (ACEC1101.UNIDADE\_MEDIDA).
- **G.** Número do pedido de compra que vem de (ACEM1401.MENUMERO\_O\_COM) que é importado de (AVEC8501.MENUMERO\_O\_COM), não havendo conteúdo, busca em (ACEM14IT.MEITNROPEDIDOCOMPRA) que é importado de (AVEC85IT.VEITNROPEDIDOCOMPRA), não havendo conteúdo novamente, busca em (ACEM14IT.OCCODIGO) que é importado de (AVEC85IT.OCCODIGO).
- **H.** Descrição do produto (ACEC1101.DESCRICAO) e código de barras do produto (ACEC1101.OUTRO\_CODIGO).

[image-1630007734075.png](#)

Image not found or type unknown

**Figura 4 - Relatório da Etiqueta**