

Troca de campos chave na NF-e

O manual tem por objetivo demonstrar nova funcionalidade do sistema nas telas de entrada e saída de mercadoria, a criação de novos botões tem por finalidade garantir maior integridade dos dados inseridos no sistema. Para ativação desses botões é preciso criar senhas para os usuários que trabalham utilizando essas telas. No presente manual descreveremos como realizar o cadastro dessas senhas.

- [Criação de senhas para alteração de campos chave da NF-e](#)

Criação de senhas para alteração de campos chave da NF-e

1.0 Novos botões

A nova tela de entrada e saída de mercadoria contará com alguns novos botões:

[saida.PNG](#)

Image not found or type unknown

Esses novos botões servem para caso tivermos a necessidade de trocar algum dos campos chave da NF-e após a mesma já ter sido salva.

São campos chave da NF-e:

1. Número do documento
2. Série
3. Filial
4. Cliente/Fornecedor

5. Operação

Enquanto a NF-e não for salva as mudanças desse campo permanecem no padrão antigo do sistema, podendo trocar através das lupas que ficam localizadas na tela

[image-1667824915815.png](#)

Image not found or type unknown

2.0 Solicitação da senha

Se após a nota for salva observarmos que há a necessidade realizar a mudança de um dos campos chave, deveremos clicar no botão correspondente a troca que queremos fazer. Sempre que clicarmos nesse botão será solicitado um login e senha para realizar essa troca.

[image-1667825163453.png](#)

Image not found or type unknown

3.0 Criando a senha

O usuário e senha solicitados deverão ser previamente registrados pelo o administrador do seu sistema, o processo da criação de senha deverá ser feita pelo SYSDBA. Para chegar no local onde iremos cadastrar e senha devemos ir no menu Outros> Usuários

Na tela, deveremos dar dois cliques sobre o usuário que queremos autorizar a fazer essas operações e localizar a coluna "Libera Troca Chave" e digitar um 'S'

[image-1667825480246.png](#)

Image not found or type unknown

Isso significa que nós autorizamos o usuário a fazer essa troca, basta agora criarmos uma senha para ele confirmar a alteração, teremos que localizar agora a coluna 'Senha Libera'

[image-1667825865580.png](#)

Image not found or type unknown

Nessa coluna criaremos uma senha para o usuário realizar essa operação de troca. Feito isso vamos clicar em modificar usuário.

Caso seja necessário autorizar mais de um usuário basta repetir esse processo para cada usuário, mas atenção, a senha não pode ser a mesma para todos os usuários.

Após esse processo os usuários já terão permissão para realizar essas trocas e após informar a senha será mostrada a janela para realizar troca do que o usuário deseja modificar, exemplo abaixo iremos realizar a troca do cliente.

[image-1667826289163.png](#)

Image not found or type unknown

Vejam que após digitar a senha já abre a pesquisa de cliente para selecionarmos um novo cliente

[image-1667826369195.png](#)

Image not found or type unknown

Observem no print anterior que conseguimos trocar o cliente informado.

Esse processo pode ser feito tanto na tela de nota de entrada quanto na tela de saída de mercadoria.

4.0 Considerações importantes:

- . Quando for realizada uma troca com o SYSDBA não será solicitada senha pois esse é o usuário MASTER
- . Esse procedimento não funciona com notas já autorizadas na SEFAZ
- . As senhas informadas na coluna 'Senha Libera' não podem se repetir
- . Os novos botões só serão mostrados após a nota ser salva